

Οδηγίες για Windows XP

Σημείωση:

1. Για Windows 98, ME και 2000 συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του προγράμματος που συνοδεύει την ασύρματη κάρτα δικτύου.
2. Για υπολογιστή τσέπης (Pocket PC, Palmtop) συμβουλευτείτε το συνοδευόμενο εγχειρίδιο του.


ΒΗΜΑ 1ο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ WINDOWS XP



- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την κεραία (μόνο για φορητούς υπολογιστές)
- Από το μενού Έναρξη (Start) → Σύνδεση με (Connect to) → κάντε κλικ στην επιλογή Ασύρματη σύνδεση δικτύου (Wireless Network Connection).

ΒΗΜΑ 2ο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ WINDOWS XP

- Επιλέξτε το δίκτυο “Nikaia-Hotspot “ και πατήστε Σύνδεση (Connect).
- Σε περίπτωση που εμφανιστεί πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε Σύνδεση παρόλα αυτά (Connect Anyway).



- Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη Έγινε σύνδεση (Connected) έχετε συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.


Κλείστε το παράθυρο

ΒΗΜΑ 3ο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ WINDOWS XP




- Στη γραμμή εργασιών κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ασύρματου δικτύου και επιλέξτε Κατάσταση (Status).

ΒΗΜΑ 4ο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ WINDOWS XP




- Στο παράθυρο Κατάσταση: Ασύρματη σύνδεση δικτύου (Wireless Network Connection Status) επιλέξτε Ιδιότητες (Properties).

ΒΗΜΑ 5ο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ WINDOWS XP



- Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε το Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και πατήστε Ιδιότητες (Properties).

ΒΗΜΑ 6ο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ WINDOWS XP



- Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP (Obtain an IP address automatically) όπως και το Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης διακομιστή DNS (Obtain DNS server address automatically) όπως στο επάνω σχήμα, πατήστε OK και κλείστε τα εναπομείναντα πλαίσια διαλόγου

ΒΗΜΑ 7ο : ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Ανοίξτε ένα παράθυρο πλοήγησης (explorer, mozilla firefox, google chrome) και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί (Αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο την πρώτη φορά)
 - Πατήστε Αποδοχή

